



Scegliere e impostare il formato

Libreria dei formati, formato su misura, fogli A4, rotoli termici e orientamento di stampa.

Il formato dice al programma quanto è grande l'etichetta e come è disposta sul foglio o sul rotolo. Un formato giusto è il primo passo per una stampa precisa.

1 Dalla libreria

Formato → *Scegli formato* apre la libreria: a sinistra le marche (Avery, Generico A4, Rotolo termico, Rotolo continuo, Dymo LabelWriter, Brother QL), al centro i modelli, a destra l'anteprima con misure e margini.




Figura 1 – La libreria dei formati

2 Un formato su misura

Formato → *Proprietà del formato* (o *Crea formato*) imposta tipo di stampa, foglio, misura e forma dell'etichetta, colonne e righe, spaziature e margini. I margini destro e inferiore si calcolano da soli; **Centra la griglia** distribuisce i margini. Un messaggio rosso avvisa se la griglia non entra nel foglio.



Figura 2 – Proprietà del formato con l'anteprima dal vivo

3 Stampante termica a rotolo

Per le termiche scegli **Etichetta singola** (o Rotolo continuo) e il **supporto**: fustellate con lo spazio tra le etichette, continuo o con la tacca nera. Misura l'etichetta e lo spazio con un righello.

Figura 3 – La scheda Formato: misure, tipo di stampa e supporto

4 Orientamento di stampa

Se l'etichetta esce girata o a cavallo di due etichette, non serve ridisegnarla: nella sezione **Orientamento di stampa** cambia la **carta per la stampante** (Verticale o Orizzontale) o la **rotazione**. Il riquadro *Come arriva alla stampante* mostra il risultato. Lo specchio serve per il retro dei supporti trasparenti.



Spaziatura (mm) Orizz. 2 Vert. 2

Margini (mm) Sinistro 2 Superiore 2

☐ Centra la griglia sul foglio

I margini destro e inferiore sono calcolati automaticamente da foglio, etichette e spaziature.

STAMPANTE TERMICA

Supporto Fustellate (gap) gap 2

ORIENTAMENTO DI STAMPA

Rotazione Nessuna (come nel disegno)

Specchio ☐ Orizzontale ☐ Verticale

Carta per la stampante Automatica

Etichetta girata o a cavallo di due etichette? Cambia la carta o la rotazione e guarda a destra come arriva alla stampante. Lo specchio serve per il retro dei supporti trasparenti. Il disegno e le esportazioni non cambiano.

COME ARRIVA ALLA STAMPANTE

Pagina 100 × 150 mm, come nel disegno · carta 100 × 150 mm, verticale. La freccia indica l'alto del disegno.

Figura 4 – Rotazione, specchio e carta per la stampante

5 Salvalo tra i tuoi formati

Formato → *Salva in libreria* aggiunge il formato a «I miei formati», con anche l'orientamento di stampa: lo ritrovi pronto per i prossimi progetti.

- Formato → Salva in libreria
- Lo ritrovi in «I miei formati»
- Vale anche l'orientamento di stampa

Consiglio. Se cambi formato a un progetto già disegnato, il programma propone di ridimensionare gli elementi.

Consiglio. Ruota pagina scambia larghezza e altezza ruotando anche gli elementi del disegno.

Approfondisci: **Manuale, capitolo 5.1 e 5.2**. Il video di questa guida è in *Guide e video* nel programma (F1) e su www.etichettefacili.it/guide. Assistenza: assistenza@etichettefacili.it.