



Stampare bene su termica e fogli A4

Finestra Stampa, preferenze del driver, fogli già iniziati, spostamento fine ed etichette girate.

Quasi tutti i problemi di stampa si risolvono con tre controlli: lo stesso formato nel driver, l'orientamento giusto e un piccolo spostamento se la stampa è leggermente fuori posto.

1 La finestra Stampa

Ctrl+P: scegli la stampante, le copie, l'intervallo e controlla l'anteprima. **Preferenze...** apre le impostazioni del driver della stampante.




Figura 1 – La finestra Stampa

2 Stampante termica

Nelle preferenze del driver imposta la stessa misura dell'etichetta e il tipo di supporto (spazio o tacca), poi esegui la calibrazione del sensore. Se l'etichetta esce girata o a cavallo di due etichette, cambia **carta per la stampante** o **rotazione** in *Proprietà del formato* → *Orientamento di stampa*.



Figura 2 – Orientamento di stampa

3 Fogli A4 già iniziati

Con *Formato* → *Prima etichetta* clicchi la prima etichetta libera del foglio: quelle già usate vengono saltate.




Figura 3 – Stampa dalla quinta etichetta del foglio

4 Spostamento fine

Se tutta la stampa è spostata di qualche millimetro, correggi in *File* → *Opzioni* → *Spostamento orizzontale e verticale*; controlla anche «Compensa i margini fisici».




Figura 4 – File → Opzioni

5 Anteprima e PDF

File → Anteprima mostra le pagine come arrivano alla stampante, già girate se hai impostato una rotazione.
File → Esporta crea PDF o immagini a grandezza reale.




Figura 5 – L'anteprima di stampa

Consiglio. La termica salta un'etichetta: il formato del driver non corrisponde all'etichetta, oppure il sensore va calibrato.

Consiglio. Codice a barre rosso: le cifre non sono valide, la stampa non parte finché non le correggi.



Consiglio. Termica Zebra o TSC o stampante per scontrini: nella finestra Stampa, in «Come stampare», «Diretta, senza driver» manda l'etichetta senza driver (ZPL, TSPL o ESC/POS), dalla USB o in rete; c'è anche «Stampante senza driver» per quelle non installate in Windows.

Consiglio. Testo spezzato o a quadretti sulla termica: in *File* → *Opzioni* → *Stampa* «Termiche: stampa a punti pieni» manda al driver l'etichetta già pronta a punti.

Approfondisci: **Manuale, capitolo 7 e risoluzione dei problemi**. Il video di questa guida è in *Guide e video* nel programma (F1) e su www.etichettefacili.it/guide. Assistenza: assistenza@etichettefacili.it.